

# VMware Cloud Director Availability

## Guides sur site

Guide n° 4


Modifier/Configurer les détails du positionnement

Vous trouverez la documentation technique la plus à jour sur le site Web VMware à l'adresse : <https://docs.vmware.com/>  
Si vous avez des commentaires sur cette documentation, envoyez vos commentaires à : [vcav-light@vmware.com](mailto:vcav-light@vmware.com)

## Modifier/Configurer les détails du positionnement


Lors de la configuration initiale ou à tout stade ultérieur, vous pouvez configurer **Positionnement sur les VM récemment récupérées sur ce site**. Cela est nécessaire pour envoyer les données des répliquions entrantes à la banque de données cible appropriée. Lorsque vous migrez ou basculez les machines virtuelles récemment créées, elles sont placées dans le dossier de VM sélectionné, la ressource de calcul, la banque de données et éventuellement le réseau. Si vous sélectionnez un réseau particulier, les machines virtuelles qui sont basculées ou migrées sont connectées à celui-ci. Si vous ne sélectionnez aucun réseau, les machines virtuelles ne sont connectées à aucun réseau.

1. Dans l'interface utilisateur d'administration du réplicateur ou via le plug-in vSphere Client, cliquez sur l'onglet **Paramètres** et, en regard de **Placement sur les machines virtuelles récemment récupérées sur ce site**, cliquez sur **Configurer**.  
Si les détails de positionnement sont déjà configurés, en regard de **Placement sur les machines virtuelles récemment récupérées sur ce site**, cliquez sur **Modifier**.



L'assistant **Configurer le positionnement** s'ouvre.

2. Sur la page **Dossier de VM**, sélectionnez un dossier de VM pour placer les VM récupérées et cliquez sur **Suivant**.




3. Sur la page **Ressource de calcul**, sélectionnez la ressource de calcul de destination pour les VM récupérées et cliquez sur **Suivant**.




4. Sur la page **Réseau par défaut**, sélectionnez éventuellement le réseau par défaut auquel connecter les VM après un basculement, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarque :** Si vous continuez sans sélectionner un réseau, lors d'un basculement ou d'un test de basculement, les VM ne sont connectées à aucun réseau.



5. Sur la page **Banque de données**, sélectionnez une banque de données dans laquelle stocker les VM répliquées et leurs fichiers de disque et cliquez sur **Suivant**.



6. Sur la page **Prêt à terminer**, vérifiez les détails de positionnement et cliquez sur **Terminer**.

