

# VMware Cloud Director Availability


## Guides sur site

Guide n° 7

Se connecter au cloud du fournisseur


Vous trouverez la documentation technique la plus à jour sur le site Web VMware à l'adresse : <https://docs.vmware.com/>  
Si vous avez des commentaires sur cette documentation, envoyez vos commentaires à : [vcav-light@vmware.com](mailto:vcav-light@vmware.com)

1. Pour vous connecter au cloud du fournisseur de services, cliquez sur **Paramètres** et, sous **Paramètres du site**, en regard de **Couplage**, cliquez sur **Configurer**.



L'assistant **Nouveau couplage** s'ouvre.

2. Sur la page **Détails du site**, entrez le nom du site, entrez éventuellement une description et cliquez sur **Suivant**.



3. Sur la page **Détails de Lookup Service**, entrez les informations d'identification du compte d'administrateur SSO et cliquez sur **Suivant**.

Nouveau couplage

- 1 Détails du site
- 2 **Lookup Service**
- 3 Détails du dispositif Cloud Service
- 4 Prêt à terminer

### Détails de Lookup Service

Entrez les détails de connexion pour Lookup Service.

Adresse de Lookup Service: \*

Nom d'utilisateur de l'administrateur SSO: \*

Mot de passe \*

**i** L'application de la configuration installera le plug-in de disponibilité VMware Cloud Director dans vSphere Client. Pour pouvoir utiliser le plug-in pour surveiller et gérer vos workflows de reprise d'activité, vous devez fournir l'adresse (nom de domaine complet, adresse IP) que vous utiliserez pour accéder à vSphere Web Client. Si vous fournissez l'adresse IP ici, puis accédez à vSphere Client par nom de domaine complet, le plug-in ne sera pas accessible.

ANNULER RETOUR SUIVANT

4. Sur la page **Détails du dispositif Cloud Service**, pour autoriser la gestion des répliquions depuis le cloud, sélectionnez **Autoriser l'accès depuis le cloud**.

**Remarque :** En laissant l'option **Autoriser l'accès depuis le cloud** désélectionnée, les répliquions peuvent être créées et gérées uniquement à l'aide du plug-in vSphere sur site. Cette option peut être changée ultérieurement en modifiant la configuration du couplage.

Nouveau couplage

- 1 Détails du site
- 2 Lookup Service
- 3 **Détails du dispositif Cloud Service**
- 4 Prêt à terminer

### Détails du dispositif Cloud Service

Entrez les détails du site cloud de VMware Cloud Director Availability.

Adresse du point de terminaison de service: \*

Admin de l'organisation: \*


Mot de passe de l'organisation \*

Autoriser l'accès depuis le cloud


**i** Les utilisateurs privilégiés VMware Cloud Director sont autorisés à parcourir à distance les machines virtuelles sur ce site et à les configurer pour la répliquion.

ANNULER RETOUR SUIVANT

5. Sur la page **Détails du dispositif Cloud Service**, cliquez sur **Suivant**, vérifiez l'empreinte numérique et **acceptez** le certificat cloud.



6. Sur la page **Prêt à terminer**, pour fournir ultérieurement les détails de positionnement des VM récemment récupérées, cliquez sur **Terminer**.



Pour fournir les détails de positionnement maintenant, sélectionnez **Modifier/configurer le positionnement local maintenant**, puis cliquez sur **Terminer**.

L'assistant **Configurer le positionnement** s'ouvre.

**Remarque :** Pour configurer les détails du positionnement, reportez-vous au Guide n° 4. Modifiez/configurez les détails du positionnement.

